

# CD、DVD、ブルーレイの選び方、CDの焼き方




※Rファイナライズしなければ、容量分は追記はできる

## 選び方

<p>+と-は気にしなくて良い現在は両方対応)</p>	<p><b>RW(RE)</b> 何回でも書き込みできる</p>	<p><b>R</b>基本的 に<b>1回</b> 書き込み可※</p>	<p><b>ROM</b>読み込みしかできない。 再生専用</p>	<p>・ドライブ（読み書きができる・パソコン内蔵と外付けの2種類ある）</p>
<p>ブルーレイ (Blu-Ray) 25GB、50GB</p>	<p><b>BD-RE</b></p>	<p><b>BD-R</b></p>	<p>・Blu-Rayドライブ (CD、DVD、BluRay)の読み書きができる)</p>	<p>・DVD書き込みソフト=オーサリングソフト(動画編集ソフト DVD memory、有料の方が良.DVDプレーヤーに書き込みソフト付属→エラーでる可能性)</p>
<p>DVD 4.7GB ギガバイト、画質低くなる。 1000MB=1GB</p>	<p>・データ用(動画も録画できる) ・録画用CPRM対応(TV番組録画できる)</p>	<p>・DVDドライブ (CD、DVD)の読み書きができる)</p>	<p>・DL 2層式(4.7×2容量多いが、専用のドライブ必要かも.通常の4.7GB無難)</p>	<p>・読み込み専用ソフト (無料 VLC media player、有料 PowerDVD) ※映画 PC内蔵はDVDドライブ</p>
<p>CD 650MB、700MBメガバイト</p>	<p><b>CD-RW</b> 黒っぽい</p>	<p><b>CD-R</b> 薄い黄緑色</p>	<p>USBタイプ3.2 3.0 数字よりタイプA、Cをみる。1曲=約2.4MB</p>	<p>CD書き込みソフト (Windows Media Plyer、或いは、iTunes)</p>

## 3 音楽をPCに取り込む



CDが入っている


**Windows Media Plyer**  
ウィンドウズメディアプレーヤー

- ・Win10 → Winアクセサリ → 音楽
- ・Win11 → Winツール → 音楽
- ・ない → 設定 → アプリ → オプション機能 → 機能の追加 → mediaで検索 → 音楽
- ・最初 → 推奨設定 → 完了


- 左のCDタイトルを選択 → CDの取り込み → 右
- 左 チェックが外れる
- ・エクスプローラーのPC → ミュージックに保存される



## 1 CD-RWへ書き込み



CD-RWがはいっている



- ① USBフラッシュドライブと同じように使用する = 編集可能。
- ② CD/DVDプレーヤーで使用する = 削除編集不可。
- ①②ともPCのみ使用可。
- ・CD/DVDプレーヤーで再生する場合は、専用の書き込みソフトが必要

ディスクの書き込み  
このディスクをどの方法で使いますか?  
ディスクのタイトル: **タイトルをいれる**  
フォーマット (FAT)

① フォーマットには利便性がありますが、フォーマットが完了するまでコンピューターの電源を切らないでください。  
このフォーマットを続行しますか?

**CD-RW**フォーマットする



① 選択 → USBフラッシュドライブみたいに使えるようにするための初期化する。CD-Rは、なし。

ドライブのアイコンをダブルクリックしフォルダーを開き、容量以内PCのデータを移動する。

## 2 CD-Rへ書き込み

② 選択、データ移動

ディスクに書き込む準備ができたファイル  
RED20209068079\_TP\_V4.jpg

書き込み速度 (R): 48x  
24x

HI-DISC CD-R データ用 48倍速

容量CDより少なく 実行すると追加できない →

書き込みを完了する

## 4 音楽をCDに書き込む

音楽をダウンロード → Windows Media Plyerを起動する

音楽を選択 → 書き込みタブをクリック → 音楽を右下にドラッグする → CD-R入れ、右上の☑オプションのXデータCDまたはDVDでなく (PCでないとは再生できない)、  
◎オーディオCD(PC&プレーヤーで再生可)を確認

書き込み開始