


# DVD動画の書き込み、メニュー画面作成方法

## 1 DVD動画の書き込み



書き込み専用ソフト (オーサリングソフトという)  
DVDStyler ディービディースタイラー

### ① DVDStylerの設定 2つ設定



1映像形式=NTSC(日本再生プレイヤー) PAL(海外)  
2横縦比=16:9(YouTubeなど横長)を設定する。

②動画MP4を下メニュー1の隣白いところに  
ドロップして移動する。

③1番左の『メニュー1』を削除  
④α動画1つだけのとき→その動画を右クリック→プロパティ→1番下ポスト・コマンド(終了したときの状態)を『exit;』終了に変更する。

④β複数動画がある場合の設定→④αのポスト・コマンドを(最後のファイルだけ『exit;』終了、他のファイルは『jump next title;』次に飛ぶ)に変更する。

⑤1番右上の→ファイル→動画の書き込み→保存先ディレクトリの...で、場所を見る→開始する。

⑥『ISOイメージファイルを作成』で確認し、『生成が正常に終了』で完了。失敗したとき⑤の保存先を変えるか、再起動

⑦dvd.isoファイルができる。⑧DVDに書き込む。

⑨DVDに書き込み→開始する⑩DVDドライブにDVD入れる。⑩『書き込みが正常に終了』で完了。

⑪キャッシュを消去しますか。はい。

## 2 DVD-RWをフォーマット

- ①フォーマット=ディスク内のデータを全部削除して、新しく書き込みできる状態にする。
- ②DVD RWドライブを右クリック→フォーマット→開始する。
- ③クイックフォーマット=フォーマットが速く終わる。



dvd.iso再生は右クリック→プログラムから開く

DVD読み込み専用ソフト  
無料VLC media player  
VLCメディアプレイヤー

20230102ともみん謹賀新年 画像

デスクトップのdvd.isoファイルを削除するには...

PC→DVDドライブを右クリック→取り出しをクリックする。

## 3 メニュー画面を作成する

- 1.テンプレートの選択
- 2.メニュー1 = 最初の画面□ダブルクリック
  - ①タイトル
  - ②すべて再生・順に再生される。
  - ③動画を選択・メニュー2が出る
- 3.メニュー2 = 動画を選択できる画面
  - ①サムネイル表示、戻る
  - ②動画をいれると自動的に配置される。
  - ③空いてる枠は、Delete削除。
  - ④左の矢印はダブルクリックし戻るという言葉にする。
  - ⑤右は、次ページ、又は削除。画質最大480P
  - ⑥続きあるとき、ファイル→名前を付けて保存
  - ⑦拡張子.dvds⑧ファイル→ダブルクリックで再開する、又は、ソフトの起動画面のプロジェクトを開くからでも再開できる。



## CD-R、DVD-R→

USBフラッシュとするとRも追加書き込みできる

ファイナライズ(他のプレイヤーでも再生できるようにするための最終処理。ファイナライズ後は、空き容量が残っていても、書き込みできなくなる。) しなければ、再度、書き込みは、できるが、一度書き込んだ容量は戻らず、追加で書き込む。

・ディスクアットワンス→DVDやCDのデータ書き込みを中断せず、一度で終わらせる。ファイナライズを行い、追記が不可能になるが、他のパソコンや再生装置で正しく扱いやすくなる。

・トラックアットワンス→CDへのデータ書き込み時に、トラック単位で書き込みを行う

